

Configuração Tax Engine

- Configuração Tax Engine

Configuração Tax Engine

Essa página tem como objetivo definir algumas configurações do motor de cálculo que são utilizadas pelo Cockpit. Nela, é possível incluir, consultar, alterar e remover uma configuração.

Incluir uma configuração

Para incluir uma nova configuração, os passos abaixo devem ser executados:

- i. Acionar o botão "Incluir"
- ii. Selecionar o item a ser configurada no combo box "Chave"
- iii. Informar o campo "Valor"
- iv. Informar o campo "Descrição" (não obrigatório)
- v. Informar o campo "Código Cliente" (não obrigatório)
- vi. Ativar ou desativar a configuração realizada através do check box "Ativo"
- vii. Acionar o botão "Salvar"

Os possíveis valores de cada uma das chaves são mostrados a seguir:

Parâmetro	Valor	Descrição
calculoOnDemand	1-ativar 0-desativar	Quando habilitado, faz a criação de uma regra tributária ondemand, caso o motor não encontre uma regra com os parâmetros da requisição (cenário e produto).
usuarioRequestRegra		Usuário utilizado para a regra online
senhaRequestRegra		Senha utilizada para regra online
totalizador	1-ativar 0-desativar	Retorna ou não o bloco totalizador da NF-e
autenticacao	1-ativar 0-desativar	Ativa ou não a utilização do motor com validação de usuário e senha
logAvancado	1-ativar 0-desativar	Ativa ou não a geração e gravação de log dos usuários

carga_difal	1-ativar 0-desativar	Ativa ou não o cálculo do bloco uf_dest conforme entendimento do C4
somenteICMS	1-ativar 0-desativar	Calcula somente o ICMS desconsiderando os outros tributos
AtivaBuscaEan	1-ativar 0-desativar	Ativa ou não a busca de regra tributária considerando o código EAN enviado na requisição
AtivaBuscaNCM	1-ativar 0-desativar	Ativa a busca da regra tributária considerando a NCM enviada na requisição
AtivaBuscaCodProd	1-ativar 0-desativar	Ativa ou não a busca da regra considerando o código de produto enviado na requisição
ufs_difal_base_dupla	UF's separadas por vírgula. Ex.: BA, PA, MG	Ativa ou não o cálculo do difal não contribuinte com base dupla conforme entendimento do C4
ProxyHost		Host do proxy
ProxyPort		Porta do proxy
ProxyUser		Usuario do proxy
ProxyPass		Senha do proxy
desativaLog	1-ativar 0-desativar	Ativa ou não o log de consumo por usuários
flagPautaAlternativa	1-ativar 0-desativar	Ativa a troca de bc_composição para cálculo do ICMS
ativaTravaMotor	1-ativar 0-desativar	Ativa ou não as travas de incompatibilidade de informação no motor
ativaRestricaoDesoneracao	1-ativar 0-desativar	Ativa ou não o bloco do icms_desonerado
ativaGenericoImpostoAproximado	1-ativar 0-desativar	Ativa ou não a informação dos valores aproximados dos tributos

AtivaCriacaoRegraOnline	1-ativar 0-desativar	Ativa ou não a criação de regra on line no Cockpit
ApiCockpit		URL da API para inserir as regras ondemand no Cockpit

Consulta Configuração TaxEngine

Filtro

Chave :

Valor :

Descrição :

Encontrado(s) 3 registro(s) .

Chave	Valor	Código Cliente	Descrição	Ativo	Alterar	Excluir
calculoOnDemand	1	9999999		☒		
usuarioRequestRegra	valor1	9999999		☒		
senhaRequestRegra	valor2	9999999		☒		

Consultar uma configuração

É possível filtrar uma configuração informando o valor ou a descrição da configuração e acionando o botão "Consultar".

Consulta Configuração TaxEngine

Filtro

Chave :

Valor :

Descrição :

Encontrado(s) 1 registro(s) .

Chave	Valor	Código Cliente	Descrição	Ativo	Alterar	Excluir
calculoOnDemand	1	9999999		☒		

Alterar uma configuração

Para alterar as informações de uma configuração, o usuário deve acionar o botão da coluna "Alterar" na linha da configuração desejada. Todos os campos poderão ser alterados.

Cadastro de Configuração TaxEngine

Chave: calculoOnDemar ▼
Valor: 1
Descrição:
Código Cliente: 9999999
Ativo: ☒ Sim

Salvar

Voltar

Remover uma configuração

Para remover uma configuração, o usuário deve acionar o botão da coluna "Excluir" na linha da configuração desejada. Uma mensagem de confirmação da exclusão será exibida.

Alerta

Deseja realmente excluir esse registro?

OK

Cancelar