


# Configuração de Cálculo

A Tabela de Configuração de Cálculo é utilizada para definir os parâmetros que orientam a execução dos cálculos no sistema.

Por meio dessa tabela, é possível ajustar valores, condições e variáveis conforme as necessidades do usuário, garantindo consistência e precisão nos resultados gerados.

Nesse momento, incluímos a ação "Excluir" que irá excluir os tributos assinalados na tabela do valor de partida para o cálculo dos tributos RT, ou seja, IBS, IBSUF, IBSMun e CBS.

A tabela de Configuração de Cálculo está disponível no menu "Reforma Tributária" do cockpit:



Ao clicar na seta no lado direito do filtro, abrirá a parte de filtros da tela:

## Consulta Configuração de Cálculo

### Filtro

ID:

Descrição:

Entrada/Saída:

Ação:

Natureza Operação:  Igual

Finalidade:  Igual

Remetente:  Igual

Destinatário:  Igual

UF Origem / Destino:  /

BC Composição:

Gross/Net:

Vigência:  até

Status: ☒ Todos ☐ Ativo ☐ Desativado

Itens por página:

Consultar

Incluir

Para incluir um novo registro, basta clicar no botão

Incluir

Abrirá uma tela de pop-up para o usuário incluir um novo registro:

Cockpit | Systax Inteligência Fiscal - Google Chrome

wscockpit.systax.com.br/Cockpit/Reforma/Configuracao\_Calculo\_Cadastro.aspx

### Cadastro Configuração de Cálculo

#### Dados da Configuração

Descrição \*:

Ação \*:

Entrada/Saída:

Natureza Operação:  Igual

Finalidade:  Igual

Remetente:  Igual

Destinatário:  Igual

UF Origem / Destino:  /

BC Composição:

Gross/Net:

Tributos: ☐ ICMS ☐ ICMS ST ☐ PIS ☐ COFINS ☐ IPI

Vigência:  até

Status: ☒ Ativo ☐ Desativado

Salvar Fechar

Os campos com (\*) são de preenchimento obrigatório. O preenchimento é simples, basta incluir as condições e consequências para o resultado esperado no resultado final do cálculo.

**Descrição** - campo editável e obrigatório, onde deve ser inserido a descrição do cálculo.

**Ação** - campo seleção e obrigatório, onde deve ser inserido a ação que o motor de cálculo deverá realizar. Nesse momento temos somente a opção "Excluir".

**Entrada/Saída** - campo seleção e não obrigatório, onde deve ser inserido o tipo de operação que deverá ser feito a configuração, ou seja, Entrada ou Saída. Na ausência do preenchimento desse campo, a configuração será considerado para ambos.

**Natureza de Operação** - campo editável com lupa de busca e não obrigatório, onde deve ser inserido a natureza da operação onde a configuração deverá ser aplicada. Na ausência do preenchimento desse campo, a configuração será considerado para todas as naturezas.

**Finalidade** - campo editável com lupa de busca e não obrigatório, onde deve ser inserido a finalidade da operação onde a configuração deverá ser aplicada. Na ausência do preenchimento desse campo, a configuração será considerado para todas as operações contendo ou não finalidade.

**Remetente** - campo editável com lupa de busca e não obrigatório, onde deve ser inserido o perfil origem da operação onde a configuração deverá ser aplicada. Na ausência do preenchimento desse campo, a configuração será considerado para as operações com todos os perfis remetente.

**Destinatário** - campo editável com lupa de busca e não obrigatório, onde deve ser inserido o perfil destinatário da operação onde a configuração deverá ser aplicada. Na ausência do preenchimento desse campo, a configuração será considerado para as operações com todos os perfis destinatário.

**UF Origem/Destino** - campo seleção e não obrigatório, onde deve ser inserido a UF de origem e ou UF destino onde deverá ser aplicado a configuração. Na ausência do preenchimento desses campos, a configuração será considerado para todas as UF de origem ou destino.

**BC Composição** - campo editável e não obrigatório, onde deve ser inserido a base de cálculo composição da regra, se for o caso. Na ausência do preenchimento desse campo, a configuração será considerado a regras com qualquer BC composição.

**Gross/Net** - campo seleção e não obrigatório, onde deve selecionado uma das opções:

- o GROSS - deduzir os tributos flegados e aplicar o resultado na base de cálculo do IBS, IBSMun e CBS.
- o NET - deduzir os tributos flegados e aplicar o resultado na base de cálculo do IBS, IBSMun e CBS.
- o VAZIO - caso o campo esteja em VAZIO, deverá deduzir os tributos flegados e aplicar o resultado na base de cálculo do IBS, IBSMun e CBS.

Gross (Bruto): Valor considerado antes de descontos, deduções, impostos ou abatimentos.

Net (Líquido): Valor considerado após a aplicação de descontos, deduções, impostos ou abatimentos.

**Tributos** - tributos que deverão ser excluídos do valor de partida da operação:

o ICMS - se assinalado a flag ICMS, o motor irá excluir o valor do ICMS do valor de partida para o calculo dos tributos RT.

o ICMS ST - se assinalado a flag ICMS ST, o motor irá excluir o valor do ICMS ST do valor de partida para o calculo dos tributos RT.

o PIS - se assinalado a flag PIS, o motor irá excluir o valor do ICMS ST do valor de partida para o calculo dos tributos RT.

o COFINS - se assinalado a flag COFINS, o motor irá excluir o valor do ICMS ST do valor de partida para o calculo dos tributos RT.

o IPI - se assinalado a flag IPI, o motor irá excluir o valor do ICMS ST do valor de partida para o calculo dos tributos RT.

**Vigência** - campo editável, onde deverá ser inserido a data de vigência inicial e final da configuração do cálculo. A vigência inicial deverá sempre ser inserida e a final pode ficar sem preenchimento.

Após incluir todas as variáveis para a composição do valor de partida, basta clicar em Incluir.

Consulta Configuração de Cálculo

Filtro

Encontrado(s) 1 registro(s).

AtivarDesativar

|                                                                                                                                                                                                                                                             | Condição                 |    |           |         |               |                   |            |        |            |           | Consequência |               |      |         |     |        |     |             |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------|---------|---------------|-------------------|------------|--------|------------|-----------|--------------|---------------|------|---------|-----|--------|-----|-------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓✕                       | ID | Descrição | Ação    | Entrada/Saída | Natureza Operação | Finalidade | Origem | Destinação | UF Origem | UF Destino   | BC Composição | ICMS | ICMS ST | PIS | COFINS | IPI | Vigência De | Vigência Até | Data Criação |
|    | <input type="checkbox"/> | 1  | teste1    | Excluir |               |                   |            |        |            |           |              |               | ✓    |         | ✓   |        |     |             |              | 10/10/2025   |

O registro ficará salvo na tela e o motor de cálculo passará por essa tabela para fazer composição do valor de partida para os tributos RT (IBS - IBSMUN - CBS e IS).

A cada edição do registro, o cockpit grava o log contendo nome do usuário logado, data de edição. O registro anterior passa a ser histórico e o registro atualizado fica disponível no grid da tela.

O motor de cálculo sempre considerará o registro vigente, não buscando histórico na tabela. O histórico é somente para consulta do usuário.