

4 - Estrutura de dados da Requisição do Motor de Cálculo

Campo	Descrição	Cabeçalho / Item	Obrigatório	Valores Aceitos
SessionID	Código de qualquer formato gerado pelo cliente e utilizado para obter controle das transações. Recomendamos que seja um código único por requisição.	Cabeçalho	Não	Texto e numérico
SisOrig	Código numérico que identifica o sistema de origem de request. Controle do cliente e utilizado quando há vários sistemas requisitando o motor de cálculo. Se for utilizar somente 1 solução pra chamar o motor, por exemplo, pode mandar 1 no parâmetro.		Não	Texto e numérico
DtCalc	Data de cálculo a ser considerada na vigência da regra.		Sim	Formato 'YYYY-MM-DD'
UfOrig	Campo utilizado para informar o Estado de saída da operação.		Sim	Texto
UfDest	Campo utilizado para informar o Estado de destino da operação.		Sim	Texto
CNAERem	CNAE do remetente.		Não	Numérico
CNAEDest	CNAE do destinatário.		Não	Numérico
MunGerador	Código do municipio gerador da operação.		Não	Numérico
MunTomador	Código do municipio tomador da operação.		Não	Numérico
MunExecucao	Código do municipio execução da operação.		Não	Numérico

ChaveBanco	Código do Cockpit do cliente considerado no cálculo.	Não	Numérico	
PerfilRem	Campo utilizado para informar o remetente de saída da operação.	Sim	Numérico	
PerfilDest	Campo utilizado para informar o destinatário de saída da operação.	Sim	Numérico	
Id	Identificação única de cada item da requisição.	Item	Não	Numérico
VServico	Valor do serviço da operação.		Não	Numérico
VDescIncondicional	Valor do desconto incondicional.		Não	Numérico
VDescCondicional	Valor do desconto condicional.		Não	Numérico
VDeducoes	Valor de deduções da operação.		Não	Numérico
CodServico	Código do serviço.		Não	Numérico
CodServicoExecucao	Código do serviço execução.		Não	Numérico
CodServicoInterno	Código do serviço interno.		Não	Numérico
nbs	Código NBS.		Sim	Numérico